PrintWorks V3 ユーティリティ

はじめに

IBM LAN カード･オプション用のネットワークプリンターユーティリティです。

バージョン情報

- PrintWorks(Netware)Version3.2 以降で、西暦 2000 年問題が解決されています。
- PrintWorks Version3.4 で IBM 5587-L20 プリンターに対応致しました。

使用可能ハードウエア

IBM LAN カードオプション Ⅰ/ Ⅱ

注意事項

- PrintWorks for OS/2 は IBM 5587-L20 プリンターをサポート致しておりません。
- PrintWorks for OS/2 で IBM 5587-L20 をモニタした場合、プリンター名やプリンターの機能について正しく表示されません。
- このユーティリティは IBM LAN カードオプションⅢにはご使用頂けません。

使用方法

ダウンロードされたファイルは自己解凍形式の圧縮ファイルになっております。 そのため、ご使用の PC のハードディスクに一旦ダウンロードしていただき、そのファイルを実行後解凍した状態にてインストールを実施するようお願い致します。

リスト中の製品名をクリックするとダウンロードが開始されます。 この製品を使用する場合はディスケットでしか導入できませんので、以下の作業手順に従ってインストールディスクを作成してください。

1. ブランクディスケット用意（3 枚用意）
2. ファイルのダウンロード （ここでは仮に C:¥TEMP にダウンロードします）
   pwo34_1.exe、pwo34_2.exe、pwo_os2 の 3 つをダウンロードして下さい。
3. DOS プロンプトを開きます。

4. ″A: [Enter キー] ″を入力します。
   （カレントディレクトリをディスケットドライブに移動します）
5. ″C:¥TEMP¥pwo34_1.exe [Enter キー]″ を入力する事で、A ドライブにインストール
   ディスクを作ります。
   以後、同様に pwo34_2.exe、pwo_os2.exe も解凍し、3 枚のディスケットを作ります。
6. 作成したインストールディスクより、SETUP.EXE を実行してインストールを行なって下さい。
   操作方法については付属のマニュアルをお読み下さい。